

Guida all'uso del Rotore con VoiceOver.

Il **rotore di VoiceOver** è uno strumento essenziale per la navigazione e l'interazione con i contenuti sullo schermo.

Le sue opzioni variano in base al contesto in cui ci si trova, offrendo funzioni specifiche per la lettura, la selezione del testo, la navigazione tra elementi e molto altro.

Come usare il gesto del rotore su iPhone.

Il rotore di VoiceOver si attiva con un gesto specifico, che può essere eseguito in due modi:

1. Simulando la rotazione di una manopola: usa il pollice e l'indice per fare un piccolo quarto di giro in senso orario o antiorario, come se stessi girando una manopola.
2. Simulando il movimento di un compasso: utilizza l'indice e il medio e ruotali leggermente verso destra o sinistra, proprio come se stessi disegnando un piccolo arco con un compasso.

Ogni quarto di giro cambierà l'opzione del rotore. Il rotore funziona come il quadrante di un orologio: dopo aver scansionato tutte le opzioni, si ritorna alla prima. Questo significa che, conoscendo la posizione delle opzioni che usiamo più spesso, possiamo scegliere se conviene scorrere in avanti o indietro per raggiungere più rapidamente quella desiderata.

Personalizzazione del rotore

Non è necessario attivare tutte le opzioni disponibili nel rotore. Possiamo selezionare solo quelle più utili per noi andando in:

Impostazioni → Accessibilità → VoiceOver → Rotore.

Da qui, possiamo aggiungere o rimuovere opzioni in qualsiasi momento, personalizzando l'esperienza in base alle nostre esigenze.

Navigazione con il rotore

Una volta impostata un'opzione del rotore, è possibile utilizzarla per spostarsi tra gli elementi con semplici **flick verticali**:

- **Verso l'alto** per andare all'elemento precedente.
- **Verso il basso** per passare a quello successivo.

Letture e revisione del testo

Per leggere o riascoltare un testo durante la digitazione o la lettura, imposta il rotore su una delle seguenti opzioni:

- **Caratteri**: legge un carattere alla volta.
- **Parole**: legge una parola alla volta.
- **Righe**: legge una riga alla volta.

Selezione e modifica del testo

- **Seleziona testo**: consente di selezionare caratteri, parole, righe, pagine o tutto il testo.
- **Flick verticali**: scegli il livello di selezione (caratteri, parole, righe, ecc.).
- **Flick orizzontali verso destra**: selezioni il testo scelto.
- **Flick orizzontali verso sinistra**: deselezioni il testo.
- **Modifica**: permette di eseguire azioni come **Taglia, Copia e Incolla** con flick verticali.

Navigazione tra elementi

- **Campi di testo:** spostamento tra i campi di inserimento testo.
- **Campi di ricerca:** passaggio tra i campi di ricerca.
- **Contenitori:** navigazione tra sezioni o gruppi di elementi.
- **Intestazioni:** spostamento tra i titoli di paragrafi, pagine o sezioni.
- **Punti di riferimento:** navigazione rapida in pagine web e app.
- **Stesso elemento:** passaggio tra elementi dello stesso tipo.
- **Navigazione verticale:** utile per spostarsi tra le celle di una tabella.
- **Testo statico:** navigazione tra blocchi di testo principale, titoli e note.

Navigazione tra link ed elenchi

- **Link:** passaggio tra i link.
- **Link visitati:** spostamento tra i link già aperti.
- **Link non visitati:** navigazione tra i link ancora da visitare.
- **Link nella pagina:** selezione dei link presenti sulla stessa pagina.
- **Tabelle:** spostamento tra tabelle.
- **Elenchi:** passaggio da un elenco all'altro.

Interazione con pulsanti e controlli

- **Pulsanti:** navigazione tra i pulsanti.
- **Controlli modulo:** spostamento tra i pulsanti presenti in una pagina.
- **Immagini:** passaggio da un'immagine all'altra.

Opzioni avanzate

- **Modalità digitazione:** consente di scegliere tra **Digitazione standard, a tocco o a tocco diretto**.
- **Descrizione immagini:** attiva o disattiva la descrizione automatica delle immagini.
- **Volume:** regola il volume di VoiceOver.
- **Voce:** selezione del tipo di voce e della lingua.
- **Riconoscimento schermo:** abilita il riconoscimento automatico per identificare pulsanti e altri elementi su pagine non accessibili.
- **Attenuazione audio:** modifica il livello di attenuazione dei suoni di sottofondo.
- **Attività:** selezione di eventuali attività personalizzate.
- **Riconoscimento in tempo reale:** attiva questa funzione (disponibile su dispositivi compatibili).